

MISE EN OEUVRE

- Se longer
- Faire passer la corde dans l'amarrage
- Positionner la corde comme désiré (brin au raz de l'eau, ...)
- Passer un mousqueton dans l'amarrage. Faire attention à ce qu'il ne bloque pas la corde : il doit être sous la corde (ou placé ailleurs)
 - Faire un demi cabestan sur ce mousqueton avec le brin de descente. Faire un noeud de mule avec le brin du sac, sous le mousqueton, en emprisonnant le brin de descente. Serrer et faire une demi clé.
 - La descente peut commencer.
 - Pour débrayer, défaire la demi clé et le noeud de mule, en tenant fermement le brin du sac. Laisser glisser doucement le demi cabestan.
 - Quand le débrayage est terminé, refaire le montage précédant

Cette méthode est couramment utilisée mais tend à être remplacé dans de nombreux cas par la technique du 8 en buté. Toutefois, dans certaines configurations d'amarrage, elle sera la plus pratique





Fiche Technique
VIDEO